

QC-Copy 新手使用手册

从第一次登录，到看懂跟单状态

第一次使用，先阅读“快速上手”，再选择“跟自己的主账户”或“跟信号池”其中一条路线。每张界面图都配有编号说明；网页版点击图片可放大。先用模拟账户熟悉流程。

第一版修订 · V1.2 · 三语配图版 · 2026-10-12

适用范围：Windows PC 客户端中文界面。配图使用 v1.1.0.36 原生界面，功能说明按 2026-10-12 项目现有实现核对。可点击主窗口底部版本号查看自己的版本。

这份手册怎么用

第一次使用：从快速上手开始，按自己的信号来源选择路线。遇到问题：打开问题速查，对照界面现象逐项检查。电脑上建议使用 HTML 版搜索按钮名称或关键词。

配图采用客户端原生窗口与控件，在离线演示环境中渲染；账号、状态、信号及日志均为演示数据，未连接交易服务器。弹窗图展示窗口内容区域。编号为手册标注，示例信息不能用于登录或交易。

手册目录

右侧数字为本 PDF 的页码；HTML 版可点击目录直接跳转。

01 快速上手：完成一次跟单配置	3
02 先分清账号、密码和主从账户	5
03 打开软件并登录	6
04 添加并连接交易账户	8
05 找不到服务器时怎么办	11
06 跟自己的主账户	13
07 跟信号池中的信号	15
08 设置跟单规则：手数和跟单模式	18
09 品种映射：让两个账户对上品种	20
10 理解风控模板与状态	22
11 怎样确认跟单真的在工作	25
12 暂停、补仓、退出：分别会发生什么	27
13 导出配置，或在另一台电脑导入	29
14 常见问题速查	31
15 常用词与每日检查清单	33

[先看这一页](#)

快速上手：完成一次跟单配置

完成下面 7 步。每完成一步，都检查结果，再继续下一步。

01 准备好资料

准备会员邮箱、会员密码、注册码，以及交易账户的账号、密码、MT4/MT5 平台和准确服务器名。

02 登录 QC-Copy

进入软件主界面后，再添加交易账户。会员邮箱不是交易账号。

03 添加并连接账户

打开“账户” → “新增账户”，保存后选中该账户，点击“连接账户”。确认账户行显示“已连接”。

04 选择信号来源

跟自己的账户：添加主账户和跟随账户，再到“关系”新增关系。跟信号池：添加跟随账户，再到“信号池”选择信号并新增关系。

05 核对关系配置

核对谁提供信号、谁执行跟单；检查手数、跟单模式、品种映射和风控模板。

06 保存并启动

点击“保存并启动”，或保存后在“关系”页选中目标行点击“启动”。保存配置本身不等于已启动。

07 验证运行结果


查看目标关系的状态、风控状态、订单和日志。先在模拟环境中验证一次开仓，以及所选模式应同步的平仓。

开始前记住三件事

暂停跟单不会自动平仓；右上角 × 默认只是隐藏到托盘；“只跟开仓”模式的后续仓位需要自行管理。

快速上手：完成一次跟单配置

先认识主界面：功能入口在哪里



- 1 左侧导航：账户、关系、信号池、风控和服务目录。先添加账户，再配置关系。
 - 2 当前页面上方是操作区。本图打开的是“账户”页。
 - 3 左下角“日志”用于查看操作记录和错误消息。
 - 4 右下角版本号：寻求支持时记录这个版本。
- 真实客户端原生界面，离线演示数据。图中的“已连接”仅展示状态所在位置，不表示已连接真实账户。

准备 01

先分清账号、密码和主从账户

软件账号负责登录，交易账号负责连接交易服务器。先分清它们，后续填写会简单很多。

名称	用在哪里	从哪里取得
会员邮箱、会员密码	QC-Copy 的会员登录窗口	你注册会员时使用的邮箱和密码
注册码	QC-Copy 登录窗口的“注册码”	你获得的有效软件授权信息
交易账号、服务器、平台	“账户” → “新增账户”	交易账户开户资料或原 MT4/MT5 终端
交易主密码	需要执行跟单的交易账户	交易账户的交易权限密码
观摩 / 投资人密码	只读查看账户、申请成为信号源等场景	交易账户的只读密码

主账户提供交易动作，跟随账户按规则执行交易动作。本手册把它们简称为 A 和 B：B 跟随 A。账户角色下拉框在此版本中显示“主单 / 从单”，分别对应主账户 / 跟随账户。

- 给账户起容易区分的显示名称，例如“演示主账户 A”和“演示跟随账户 B”。
- 首次练习使用无持仓、无挂单的模拟主从账户，方便辨认新产生的订单。
- 软件需要在电脑上持续运行并保持网络可用；电脑关机或睡眠时不能依靠本地程序持续处理跟单。

暂时没有会员信息或注册码

先通过你取得软件的官方渠道确认会员与授权信息。PC 登录窗口没有独立注册入口，不要把交易账号填进会员邮箱。

准备 02

打开软件并登录

使用官方提供的 PC 客户端文件启动软件，进入“会员登录”窗口。

01 选择中文界面

在登录窗口选择“中文”。如看到“精简版 / 图表版”，前者隐藏首页图表，后者显示图表；它们不是不同的跟单权限。

02 填写会员信息

输入会员邮箱、会员密码和注册码。需要在自己的电脑上保留登录信息时，再勾选“记住登录信息”。

03 点击登录

首次使用会激活注册码并绑定当前电脑；先确认这是你准备使用的电脑。

04 检查主界面

登录成功后可以看到“账户”“关系”“信号池”“风控”“服务目录”和“日志”等入口。

成功标志

出现主界面，并能看到会员与授权信息。到这一步，只完成了软件登录，还没有连接交易账户或启动跟单。

遇到的情况	先这样处理
提示会员信息不正确	检查会员邮箱、密码和注册码，不要改填交易账户密码。
提示授权、到期或设备问题	核对授权信息；通过官方支持渠道确认授权状态。
看不到首页图表	检查是否选了“精简版”，账户和关系入口仍可使用。
会员服务暂时不可达	检查网络并记录完整提示；不要反复更改交易账户资料。

打开软件并登录

会员登录：三项信息分别填在哪里



QC-Copy 会员授权

请输入会员邮箱、密码和注册码登录。

中文

英文

精简版

图表版

更低资源占用

会员邮箱

1

 demo@example.com

会员密码

2





注册码

3

 DEMO-LICENSE-EXAMPLE

☐ 记住登录信息

v1.1.0.36

4

登录

首次使用将自动激活注册码并绑定当前电脑。

1 “会员邮箱”：填写 QC-Copy 会员邮箱，不是交易账号。

2 “会员密码”：填写会员密码。

3 “注册码”：填写你的有效软件授权信息。

4 检查信息后点击“登录”；首次激活会绑定当前电脑。

真实客户端原生界面，离线演示数据。邮箱、注册码和密码均为演示内容。请使用自己的有效会员资料。

上手 01

添加并连接交易账户

入口：左侧“账户” → “新增账户”。跟自己的主账户时添加两个账户；跟信号池时先添加自己的跟随账户。

01 选择平台和角色

选择账户所属的 MT4 或 MT5。提供信号的账户选“主单”（主账户）；执行跟单账户选“从单”（跟随账户）。不同版本也可能直接显示“主账户 / 跟随账户”。

02 填写账号并起名

填写交易账号；显示名称可用“演示主账户 A”等便于识别的名称。

03 选择服务器

在“服务器名称”输入关键字后，从搜索结果中点选准确服务器；核对券商、Demo/Real 等完整名称。选择“IP/端口”后检查带入的地址和端口，不要只输入搜索词或猜填地址。

04 填写密码后保存

跟随账户需要交易权限密码。保持“启用账户”勾选，再保存。填写新密码时软件会验证凭据；如果保存失败，查看提示。

05 连接并检查

返回账户列表，选中该行，点击“连接账户”。查看该行连接状态，以及余额、净值等数据是否正常显示。

已连接，不一定能执行跟单

用观摩密码连接的账户只能查看。跟随账户要真正下单，仍需具备交易权限；如果日志提示只读或无交易权限，先检查密码类型。

账户已经存在

在列表中选中原账户并点击“编辑账户”。不要为同一个交易账户反复新增记录。

添加并连接交易账户

账户列表：新增、连接与查看状态

1 新增账户

编辑账户

删除

2 连接账户

批量改密

导入/导出

刷新

账户 2 个演示账户 MT5 2 运行状态 离线演示

默认顺序 顺序

显示名称	平台	账号	服务器	账户状态	延迟	余额	净值	盈亏 (持仓)	保证金 (比例)	信用额	总单数	总手数	信号	备注
演示主账户 A	MT5	90010001	DemoBroker-Demo	已连接	—	10,000.00	10,000.00	0.00	—	0.00	0	0.00	未申请	离线演示
演示跟随账户 B	MT5	90010002	DemoBroker-Demo	已连接	—	10,000.00	10,000.00	0.00	—	0.00	0	0.00	未申请	离线演示

3

- 1 “新增账户”：打开账户资料填写窗口。
- 2 保存后先选中账户行，再点击“连接账户”。
- 3 在“账户状态”列检查连接结果；同时核对余额、净值等数据。
- 真实客户端原生界面，离线演示数据。两条演示账户数据用于区分主账户 A 与跟随账户 B；状态不是现场连接结果。

添加并连接交易账户

账户信息：填写跟随账户 B

账户信息

平台

MT5

角色

1 从单

交易账号

90010002

显示名称

演示跟随账户 B

服务器名称

2 DemoBroker-Demo

测速

IP/端口

Demo.example.com:443 | 未测速 | —

服务器地址

demo.example.com

端口

443

密码

3

备注

离线演示资料，不连接交易服务器

☒ 启用账户

服务器信息

券商/公司

演示券商

类型 / IP数

模拟 / 1

最优 / 平均延迟

— / —

当前 IP

demo.example.com:443

当前延迟

未测速 / —

来源文件

演示目录

4

保存

取消

- 1 选择平台与角色：本图为 MT5、“从单”（跟随账户）。
- 2 搜索并选中准确服务器，再核对 IP/端口，不要照抄示例。
- 3 密码：跟随账户需要具备交易权限的交易密码。
- 4 保持“启用账户”勾选，点击“保存”；随后回到账户列表连接。
- 真实客户端原生界面，离线演示数据。当前版本的“从单”即跟随账户。DemoBroker-Demo 和示例地址不是可用的交易服务器。

按需阅读

找不到服务器时怎么办

先确认服务器完整名称，再使用“服务目录”查找。服务器名称相似，也可能属于不同的账户环境。

01 核对原始资料

在开户资料或原 MT4/MT5 终端中确认平台和完整服务器名称，特别注意 Demo、Live、Real 以及数字后缀。

02 搜索服务目录

打开左侧“服务目录”，输入服务器名或券商关键字，查看匹配记录和所属平台。

03 本地没有时尝试在线搜索

使用页面搜索区域的在线搜索入口，检查返回的服务器记录，再按弹窗提示选择导入。

04 有服务器文件时导入

使用“导入服务器”入口选择 MT4 Servers.ini 或 MT5 servers.dat。只使用已确认来源的服务器资料。

05 回到账户页重新选择

再次编辑账户，选择正确服务器后保存并连接。必要时先使用测速功能检查端点连通性。

测速与连接账户检查的是不同内容

测速帮助判断服务器端点是否可达；账号和密码是否正确，需要通过“连接账户”检查。延迟数值不能单独证明账户可以交易。

问题	核对顺序
服务器名称搜不到	完整服务器名 → MT4/MT5 平台 → 在线搜索或服务器文件
测速正常但登录失败	账号 → 服务器匹配 → 密码 → 账户状态
多个相近名称	逐字核对开户资料，不要只凭最低延迟选服务器
仍然无法连接	记录发生时间和日志原文，联系支持；不要发送密码

找不到服务器时怎么办

服务目录：搜索服务器并查看端点

2 导入服务器

测试延迟

删除

复制名称

导入/导出

刷新

1 DemoBroker

在线搜索

全部

演示目录: 1 个服务器 / 1 个端点

服务目录

MT5 服务目录 1 个服务器

服务器名称	券商/公司	类型	IP数	来源文件	更新时间	备注	操作
DemoBroker-Demo	演示券商	模拟	1	演示目录	2026-10-12	离线示例服务器	测试延迟 删除 复制名称

服务器详情

服务器名称
DemoBroker-Demo

平台 / 类型 / 地址数
MT5 / 模拟 / 1

券商/公司
演示券商

延迟概览

最优延迟
—

平均延迟
—

IP/端口与延迟

Host/IP	端口	延迟	状态	操作
demo.example.com	443	—	未测速	测试延迟 删除 复制名称

- 1 右上角输入服务器名称；需要时使用“在线搜索”。
- 2 已有 MT4/MT5 服务器文件时，从“导入服务器”入口导入。
- 3 选中服务器后，在右侧核对完整名称、平台、类型以及 IP/端口。
- 真实客户端原生界面，离线演示数据。图中延迟为“—”、端点为“未测速”，不能据此判断服务器可连接。

路线 A

跟自己的主账户

准备好已添加的主账户和跟随账户。入口：左侧“关系” → “新增关系”。

01 填写关系名称并选择来源

在“绑定与参数”页的“基础绑定”中填写容易识别的关系名称，“主信号来源”选择“本地主信号”。

02 选择主账户和跟单账户

在“本地主信号”中选择 A，在“跟单账户”中选择 B。检查“启用关系”和“启用从账户”是否符合你的意图。

03 核对跟单规则

按后面的“设置跟单规则”一节确认手数与跟单模式。想同步开仓及后续交易动作时，先了解“完整跟单”；需要自行管理后续仓位才选择“只跟开仓”。

04 检查品种和风控

核对源品种与目标品种是否一致；需要映射时进入“品种映射”。风控模板需在当前关系中明确选择并启用。

05 保存配置并启动

还需要核实时点击“保存”；确认准备好后点击“保存并启动”。也可保存后回到关系页选中目标行点击“启动”。

成功标志

关系列表出现正确的主账户和从账户，目标关系/从账户的状态显示“跟单中”；再核对日志和实际订单，不能只凭保存成功判断跟单成功。

第一次先只选一条目标关系

关系页区分主账户整组和从账户行。操作前确认选中的范围，避免把其他从账户一起启动或暂停。

跟自己的主账户

本地主信号：确认 A 提供信号、B 执行跟单

关系配置启用关系

绑定与参数

关系风控

品种映射

高级设置

基础绑定

关系名称

演示 B 跟随 A

主信号来源

本地主信号

信号池主信号

请选择账户

本地主信号

演示主账户 A (MT5 90010001) / DemoBroker-De...

跟单账户

演示跟随账户 B (MT5 90010002) / DemoBroker-...

绑定选项

启用从账户

反向跟单

人工策略

仅提醒

备注

离线演示配置：未连接账户、未保存或启动。

跟单参数

规则模板

新增模板

删除模板

规则名称

演示倍率规则

手数模式

倍率

固定手数

手数倍率

1

最小手数

最大手数

订单来源

Api

跟单魔术码

跟单注释

跟单模式

完整跟单

只跟开仓只复制开仓动作；从单的止盈止损、改单、部分平仓、平仓由从账户自行管理。

复制选项

止损

止盈

挂单

部分平仓

同步平仓

改单

保存

保存并启动

取消

- 1 “主信号来源” 选择 “本地主信号” 。
- 2 “本地主信号” 选择提供信号的主账户 A。
- 3 “跟单账户” 选择执行交易的跟随账户 B。
- 4 核对规则、映射和风控后，按需选择 “保存” 或 “保存并启动” 。

真实客户端原生界面，离线演示数据。本图只是配置示例，尚未保存或启动。先核对参数再操作。

路线 B

跟信号池中的信号

准备好自己的跟随账户。入口：左侧“信号池”。信号池中的可见内容取决于服务器推送和你的会员权限。

01 同步并选择信号

进入“信号池”，点击“同步信号池”更新可用信号列表，选中准备跟随的信号。

02 查看信号状态

检查“云端”“连接”“同步时间”“运行时间”和“错误”等列。遇到异常先查看具体提示，避免只看名称就启动。

03 点击新增关系

确认“主信号来源”为“信号池主信号”，并核对“信号池主信号”选中的就是刚才的信号。

04 绑定自己的跟单账户

在“跟单账户”中选择自己的跟随账户，核对手数、跟单模式、品种映射和风控。

05 保存并启动后验证

在“关系”页核对目标关系状态，并通过订单和日志确认执行情况。

跟信号池，不需要先“申请信号”

“申请信号”用于把自己的账户申请成为信号源。仅跟随信号池时，直接选择已有信号并建立关系。

遇到的情况	处理方式
信号池为空或找不到目标	先点击“同步信号池”，检查会员权限和授权状态，再联系支持确认该信号是否向你开放。
新增关系后不能正常运行	检查自己的跟随账户是否连接、是否有交易权限，并打开左侧“日志”查看对应关系的记录。
信号显示在线但没有跟单	继续核对本地关系状态和实际订单；信号在线不代表你的关系已启动。

“同步信号池”用于获取服务器提供的信号列表；“刷新”用于更新已有信号的运行数据，列表为空时不能只点刷新。

跟信号池中的信号

信号池：先同步，再选择信号

1 同步信号池

3 新增关系

刷新

信号池 1 个演示信号 会员 演示会员 仅显示服务器推送信号，本地账户只做匹配，不合并。

信号	平台	账号	服务器	云端	连接	账户名	货币	余额	净值	浮盈	杠杆	持仓	手数	本地匹配	同步时间	运行时间	错误	备注
演示信号 S	MT5	90020001	DemoBroker-Demo	可用	未连接	演示信号账户	USD	10,000	10,000	0.00	1:10	0	0.00	—	2026-10-12 10:00	—		离线演示数据

2

- 1 点击“同步信号池”更新可用信号列表。
- 2 选中准备跟随的信号行，核对云端、连接、同步时间和错误等列。
- 3 点击“新增关系”，进入关系配置。
- 真实客户端原生界面，离线演示数据。图中信号为演示记录，连接状态为“未连接”；列表出现记录不等于正在跟单。

跟信号池中的信号

信号池关系：选信号，再绑定自己的账户

关系配置启用关系

绑定与参数

关系风控

品种映射

高级设置

基础绑定

关系名称

演示 B 跟随信号 S

主信号来源

1 信号池主信号

信号池主信号

2 演示信号 S (MT5 90020001) / DemoBroker-Demo

本地主信号

演示主账户 A (MT5 90010001) / DemoBroker-De...

跟单账户

3 演示跟随账户 B (MT5 90010002) / DemoBroker-...

绑定选项

☒ 启用从账户

☐ 反向跟单

人工策略

仅提醒

备注

离线演示配置：未连接账户、未保存或启动。

跟单参数

规则模板

新增模板

删除模板

规则名称

演示倍率规则

手数模式

倍率

固定手数

手数倍率

1

最小手数

最大手数

订单来源

Api

跟单魔术码

跟单注释

跟单模式

完整跟单

复制选项

☒ 止损

☒ 止盈

☒ 挂单

☒ 部分平仓

☒ 同步平仓

☒ 改单

只跟开仓只复制开仓动作；从单的止盈止损、改单、部分平仓、平仓由从账户自行管理。

保存

4 保存并启动

取消

- 1 “主信号来源” 选择 “信号池主信号” 。
- 2 核对 “信号池主信号” 是否为你准备跟随的信号 S。
- 3 “跟单账户” 选择自己的跟随账户 B。
- 4 检查规则、映射和风控，确认准备好后再保存或启动。

真实客户端原生界面，离线演示数据。选择信号池来源后，“本地主信号”不可用；下方灰色残留显示不是当前来源。

配置 01

设置跟单规则：手数和跟单模式

入口：“关系” → 新增或编辑关系 → “绑定与参数” → “跟单参数”。先明确复制多大规模，再明确复制哪些动作。

修改运行中的关系前先暂停

先确认已有仓位的管理安排，再暂停该关系并编辑。改完保存后，确认何时重新启动；暂停期间不会持续同步该关系的订单动作。

手数模式	通俗解释
固定手数	按照填写的固定值计算跟随开仓手数。
倍率	按主单手数乘以倍率计算。
净值比例 / 余额比例	依据主从账户的净值或余额比例计算，不是单纯按主单手数照抄。
最小手数 / 最大手数	规则中的手数边界；实际执行还受交易品种的最小手数、步进及风控等约束。

只用于理解的计算例子

主单 0.10 手、倍率 0.5，单看倍率得到 0.05 手。实际数量仍需结合其他设置与合约规则确认；这不是建议你使用的交易参数。

跟单模式	适合怎样的操作意图	需要注意
完整跟单	复制开仓，并同步模式所包含的后续动作	仍需检查实际选项和执行结果。
只跟开仓	仅复制开仓，后续自行管理	不会自动同步从单止盈止损、改单、部分平仓和平仓。
自定义	按需要勾选复制选项	逐项核对止损、止盈、挂单、平仓、部分平仓和改单等。

01 先确认模板和数值

如果选择了规则模板，仍要阅读实际显示的手数模式、数值和复制选项。模板名称不能代替参数检查。

02 确认方向和后续动作

“反向跟单”会改变交易方向。普通同向演示不要误勾；同时确认是否需要同步后续平仓。

03 保存后做模拟验证

在可交易时段用模拟账户验证一笔，比较主从品种、方向、手数和后续动作。

设置跟单规则：手数和跟单模式

跟单参数：重点看手数和后续动作

关系配置启用关系

绑定与参数

关系风控

品种映射

高级设置

基础绑定

关系名称

演示 B 跟随 A

主信号来源

本地主信号

信号池主信号

请选择账户

本地主信号

演示主账户 A (MT5 90010001) / DemoBroker-De...

跟单账户

演示跟随账户 B (MT5 90010002) / DemoBroker-...

绑定选项

☒ 启用从账户

☐ 反向跟单

人工策略

仅提醒

备注

离线演示配置：未连接账户、未保存或启动。

跟单参数

规则模板

新增模板

删除模板

规则名称

演示倍率规则

手数模式

1 倍率

固定手数

手数倍率

2 1

最小手数

最大手数

订单来源

Api

跟单魔术码

跟单注释

跟单模式

3 完整跟单

只跟开仓只复制开仓动作；从单的止盈止损、改单、部分平仓、平仓由从账户自行管理。

复制选项

4 ☒ 止损

☒ 止盈

☒ 挂单

☒ 部分平仓

☒ 同步平仓

☒ 改单

保存

保存并启动

取消

- 1 “手数模式” 决定如何计算数量；同时核对相关固定值或比例。

2 检查 “手数倍率” ，并核对最小手数、最大手数及合约约束。

3 “跟单模式” 决定复制哪些交易动作，务必看清是否只跟开仓。

4 逐项核对复制选项，尤其是止损、止盈和同步平仓。
- 真实客户端原生界面，离线演示数据。倍率 1、完整跟单仅用于展示控件位置，不是推荐交易参数。

配置 02

品种映射：让两个账户对上品种

入口：关系配置中的“品种映射”。同一种交易品种，在不同服务器上可能使用不同名称。

01 先查两个账户的实际名称

确认主账户发出订单时使用的品种名，以及跟随账户可以交易的目标品种名。

02 同名时检查是否真的可交易

不填写映射时软件按同名品种匹配。目标账户仍需存在该品种且具备交易条件。

03 名称不同时添加对应关系

在“品种映射”中使用“新增映射”，填写或选择源品种和目标品种。

04 自动匹配后逐条复核

点击“自动匹配”辅助查找，逐条核对名称、合约大小和币种等信息，再点击“加入已选映射”。回到表格复核后仍需要保存关系。

05 检查倍率后保存

核对映射中的手数倍率、价格倍率。合约规格未确认前，不要通过随意调整倍率尝试排错。

成功标志

模拟验证时，主账户的源品种对应到了预期的目标品种，方向、手数和价格相关设置均符合你的配置。

为什么设置了规则仍然不跟单

可能是目标品种不存在、名称不同、当前不可交易或受到风控限制。先查看具体日志，再判断是否需要映射。

品种映射：让两个账户对上品种

品种映射：把源品种对应到目标品种

关系配置 ☒ 启用关系

绑定与参数

关系风控

品种映射

高级设置

不填写映射时按同名品种自动匹配；填写并启用后，命中的源品种按目标品种下单。

1 自动匹配

2 新增映射

删除映射

源品种	目标品种	手数倍率	价格倍率
EURUSD	EURUSD.a	1	1

3

4 保存

保存并启动

取消

- 1 “自动匹配”：辅助查找后仍需逐条复核，再加入已选映射。
- 2 “新增映射”：添加一条源品种与目标品种的对应关系。
- 3 核对表格里的源品种、目标品种、手数倍率和价格倍率。
- 4 确认映射正确后保存关系；仅添加表格行还没有完成保存。
- 真实客户端原生界面，离线演示数据。EURUSD → EURUSD.a 是演示名称，使用前须核对两个账户实际合约。

配置 03

理解风控模板与状态

入口：左侧“风控”管理模板；在具体关系中选择需要的模板。模板存在，不等于当前关系已经启用。

类型	何时检查	在哪里生效
下单前风控模板	开仓或重试开仓前判断条件	在当前关系中选择模板并启用
后台兜底模板	后台定时监控并按配置执行动作	在当前关系中选择模板并启用
风控状态 / 兜底状态	显示该关系的相关状态	在关系页查看，悬停状态可查看详细说明

01 先阅读模板内容

在“风控”页查看条件、阈值及触发后的动作。如果由他人提供模板，先确认它是否适合你的运行安排。

02 在关系中明确选择

编辑关系，打开“关系风控”页，检查“启用下单前风控模板”和“启用后台兜底保护”，并选择对应模板。未选择的模板不会自动套用。

03 保存并观察状态

回到关系页查看“风控状态”和“兜底状态”；出现限制时，把鼠标放到状态上查看说明，再结合日志处理。

04 不要通过随意关闭风控排错

先确定触发了哪条条件，以及它本来要保护什么。确认参数和交易意图后，再决定是否调整配置。

风控动作可能不同

有的配置拒绝新开仓，有的暂停跟单，也可能配置了平仓等动作。必须看清模板中的实际动作，不能把所有“风控触发”都理解成同一件事。

手册不提供通用阈值

账户资金、品种和策略不同，没有一组数值适合所有账户。此处说明设置入口与含义，具体阈值由你的运行规则决定。

理解风控模板与状态

风控页面：先查看模板内容

离线演示：模板需在关系中选择后生效

导入/导出刷新

后台兜底模板

风控模板管理1

后台兜底模板

模板

模板2

模板名称

☐ 启用

日内亏损保护

阈值

风控动作3

仅提醒

消息

当前浮亏保护

阈值

风控动作

仅提醒

消息

4

新建

保存

启停

删除

模板名称	摘要	规则数	启用
------	----	-----	----

- 1 顶部切换“后台兜底模板”或“风控模板管理”。
- 2 选择已有模板，或新建后填写名称、条件及阈值。
- 3 核对触发后的“风控动作”；不能只看模板名称。
- 4 底部可新建和保存。保存模板后，还要在具体关系中选择它。
- 真实客户端原生界面，离线演示数据。本图展示空白模板编辑界面，未填写阈值，也未保存有效模板。

理解风控模板与状态

关系风控：勾选启用，并选中对应模板

关系配置☑ 启用关系

绑定与参数

关系风控

品种映射

高级设置

1 ☑ 启用下单前风控模板

下单前风控模板

2 演示下单前模板

演示模板：请按自己的规则配置检查条件。

3 ☑ 启用后台兜底保护

后台兜底模板

演示后台兜底模板

演示模板：请按自己的规则配置触发条件与动作。

下单前风控模板只在开仓/重试开仓前判断；后台兜底模板由独立线程定时监控。两个模板都由当前关系选择，不选择就不启用。

4 保存

保存并启动

取消

1 需要下单前检查时，勾选“启用下单前风控模板”。

2 选择对应的下单前风控模板，并确认其中实际检查条件。

3 需要后台保护时，勾选“启用后台兜底保护”并选择模板。

4 保存后回到关系页检查“风控状态”和“兜底状态”。

真实客户端原生界面，离线演示数据。图中已勾选两项，仅演示选择位置；演示模板不代表已有可用保护规则。

第一版修订 · V1.2 · 三语配图版

24

上手 02

怎样确认跟单真的在工作

依次检查账户、关系和订单。账户连接成功只是第一关，最终要以目标账户的实际结果为准。

01 检查账户连接

在“账户”页核对目标账户状态、余额和净值；确保跟随账户有交易权限。

02 检查关系运行范围

在“关系”页检查主信号与目标从账户是否正确，目标行是否显示“跟单中”，以及风控状态是否阻止动作。

03 打开订单列表

在账户或关系页点击“总单数 / 总手数”数字，或在账户行右键选择查看订单，核对当前订单。

04 做一次模拟开仓验证

路线 A：通过原有交易终端在主模拟账户发起一笔测试，再检查从单的品种、方向、手数和日志。路线 B：等待信号来源产生新动作，在自己的模拟跟随账户核对执行结果。

05 验证后续平仓

路线 A：配置同步平仓后，在主模拟账户平掉测试单，确认对应从单处理。路线 B：等待来源平仓再核对从单。“只跟开仓”模式均需自行处理从单。

完成标准

账户连接正确、目标关系运行、模拟订单的开仓及所选后续动作都符合配置，且没有尚未解释的异常日志。

日常查看的顺序

先看连接和运行状态，再看风控与订单，最后用日志定位问题。没有新信号时没有新订单，并不必然代表软件故障。

怎样确认跟单真的在工作

关系列表：检查范围、状态和订单入口

+ 新增关系

编辑关系

复制关系

删除

启动

暂停

+ 补仓

导入/导出

刷新

关系 1 组 / 已暂停 2 个演示账户 MT5 2

默认顺序 顺序

账户	平台	服务器	状态	风控状态	兜底状态	延迟	余额	净值	盈亏 (持仓)	保证金 (比例)	信用额	总单数	总手数	基本跟单规则	跟随数	备注
演示主账户 A (90010...	MT5	DemoBroker-De...	已暂停			—	10,000.00	10,000.00	0.00	—	0.00	0	0.00	演示倍率规则	1	离线演示
演示跟随账户 B (90...	MT5	DemoBroker-De...	已暂停	未启用	未启用	—	10,000.00	10,000.00	0.00	—	0.00	0	0.00	倍率 1 · 完整跟单	—	离线演示

- 1 缩进的行是跟随账户 B；操作前确认选中单个从账户还是主账户整组。
- 2 检查“状态”列。实际运行后应核对是否显示“跟单中”。
- 3 查看“风控状态”和“兜底状态”；必要时悬停读取具体说明。
- 4 点击“总单数 / 总手数”数字查看订单，再与交易终端核对。
- 真实客户端原生界面，离线演示数据。本图处于“已暂停”，风控和兜底均“未启用”，并非运行成功示例。

日常操作 01

暂停、补仓、退出：分别会发生什么

操作前选中正确的关系或从账户行。暂停跟单与关闭已有仓位是两件事。

操作	结果	你还要确认什么
关系页 “暂停”	停止所选范围的跟单监听；账户连接保持	已有仓位仍存在，暂停不会自动平仓。
关系页 “启动”	启动选定范围的跟单与恢复检查	核对实际订单，不要默认暂停期间所有动作都会原样补做。
关系页 “补仓”	预览并确认需要补跟的主单	可能产生真实开仓；先看预计笔数和手数。
主窗口右上角 ×	默认隐藏到系统托盘继续运行	双击托盘图标或选择 “显示主界面” 可返回。
会员区 “退出”	停止跟单并回到登录窗口	退出登录不会替你处理已有持仓。
托盘 “退出跟单”	退出客户端	本地跟单不再持续运行，已有持仓需单独管理。
删除关系	删除所选配置，运行中的关系会先暂停	不会自动平掉已有仓位；不要用删除来代替暂停或平仓。

日常操作 01 · 续

暂停之后：恢复与补仓

01 暂停后先检查持仓

在交易终端或订单列表确认当前仓位。不要把“已暂停”理解为“已经空仓”，暂停期间也不要依赖该关系持续同步平仓。

02 恢复前检查主从现状

比较主从持仓和日志。重新启动后，对已关联订单，系统可能按规则补执行遗漏的平仓等动作；只跟开仓模式仍需自行管理从单。

03 需要补跟时使用补仓预览

先让目标从账户处于运行状态，再选择关系点击“补仓”。阅读确认框中的预计笔数、总手数和跳过原因，确认后会执行。

已有持仓和恢复期间的订单

启动和重连会对账恢复；旧单是否补跟受恢复保护、历史记录和当前规则影响，后续也可能自动补跟。首次演示用空仓模拟账户。已标记为暂停或掉线漏单的订单需人工核对后决定是否补仓；不要把启动操作当作只接收未来的新单。

“补仓”在这里的含义

它用于补跟符合条件、尚无对应从单的主账户当前持仓或挂单；未启动或已暂停的从账户会跳过。它不是给每一笔现有从单额外加码的按钮。

日常操作 02

导出配置，或在另一台电脑导入

“账户” “关系” “风控” “服务目录” 页面都有相应的导入/导出口。按你要保存的内容选择模块。

01 在对应页面选择导出范围

例如“账户” → “导入/导出” → “导出全部账户”；只需要部分内容时先选中记录，再选“导出选中账户”。关系等模块同理。

02 设置文件位置 and 文件密码

在导出窗口选择保存位置，填写至少 8 个字符的“文件密码”，再填写“确认密码”。这是配置文件的独立加密密码，要自行保管。

03 决定是否包含账户密码

按需要选择“包含账户主密码、观摩密码和观摩改密计划”。给他人参考配置时先核对是否确实需要这些信息。

04 开始导出并检查结果

点击“开始导出”，确认出现导出完成提示，并检查保存位置确实存在文件。

05 导入时先预览再确认

在对应模块选择导入，选择配置文件并填写文件密码，查看冲突处理与覆盖密码选项。点击“预览导入”，逐项检查计划动作，再“确认导入”。

配置导出不是运行记录的完整备份

模块导出包不包含订单、跟单运行记录、日志、会员登录状态和运行快照。不要用配置包恢复仍需接管的实盘持仓，再假定旧订单对应关系也被恢复。

换电脑后的检查

确认新电脑的会员授权与设备绑定；导入后重新核对账户、密码、服务器、关系和品种映射，并通过模拟验证。若需要迁移已有持仓和历史运行记录，先联系支持确认完整迁移步骤。

导入后应根据实际配置和状态决定何时启动，不要仅凭“导入完成”提示就认为跟单已经运行。

导出配置，或在另一台电脑导入

导出账户配置：位置、密码与导出范围

导出演示账户配置（2 个账户）。

保存位置

1

D:\备份\演示账户配置.qcaccounts

浏览...

文件密码

2

●●●●●●●●

确认密码

●●●●●●●●

3

☐ 包含账户主密码、观摩密码和观摩改密计划

文件使用独立密码加密。导出包不包含订单、跟单运行记录、日志、会员登录状态和运行快照。

4

开始导出

取消

1 选择文件保存位置；请使用自己能找到的文件夹。

2 设置至少 8 个字符的文件密码，并在下一行再输入一次。

3 按需要决定是否包含交易密码；本图未勾选。

4 检查内容后点击“开始导出”，再检查完成提示及实际文件。

真实客户端原生界面，离线演示数据。图中路径只是示例，未执行导出。账户模块文件扩展名为 .qcaccounts。

[遇到问题先查这里](#)

常见问题速查

先找到与你遇到的现象最接近的一行，按顺序检查。

现象	检查顺序
账户连不上	MT4/MT5 是否正确 → 账号与服务器是否匹配 → 密码是否正确 → 网络与日志提示。
账户已连接，但不跟单	关系和从账户是否启用并运行 → 从账户交易权限 → 跟单模式 → 品种 → 风控 → 日志。
从账户列表找不到自己的账户	检查是否已添加该账户，以及角色是否允许作为跟随账户；回到账户页核对。
只开仓，不跟随平仓	检查是否选择“只跟开仓”，或自定义模式未启用同步平仓；再检查关系是否暂停、连接和日志是否异常。
启动后没跟上原来的持仓	先核对实际主从订单和恢复日志；需要补跟时查看“补仓”预览，不要靠反复启动尝试。
品种不存在或不能交易	核对目标品种名、映射、合约信息和交易时段，再查日志中的具体错误。
风控状态提示限制	悬停查看详细说明，确认模板的触发条件和动作，再决定是否调整。
信号池为空	同步信号池 → 网络与会员授权 → 该信号是否对当前会员开放。
点 × 后软件不见了	查看任务栏通知区域及隐藏图标；双击 QC-Copy 托盘图标显示主界面。
暂停后从账户还有订单	暂停不自动平仓；查看订单并按自己的交易安排单独处理。
复制关系后没有运行	核对来源、目标账户和全部配置，再明确启动；不要假定复制会延续运行状态。
导入成功但账户无法交易	检查是否导入了密码、密码类型、服务器及账户连接；再检查目标关系状态。

寻求支持时准备这四项

软件版本、问题发生时间、所选账户/关系的脱敏说明、日志原文或脱敏截图。描述“我点了什么、预期什么、实际发生什么”。不要发送会员密码、交易密码或注册码。

常见问题速查

日志：记录发生时间和具体消息

QC-Copy 本地跟单管理平台

已连接 demo@example.com 演示会员 演示授权资料 退出 中文

账户

关系

信号池

风控

服务目录

+ 新增关系

编辑关系

复制关系

删除

启动

暂停

补仓

导入/导出

刷新

关系 1 组 / 已暂停 2 个演示账户 MT5 2

默认顺序 顺序

账户	平台	服务器	状态	风控状态	兜底状态	延迟	余额	净值	盈亏 (持仓)	保证金 (比例)	信用额	总单数	总手数	基本跟单规则	跟随数
演示主账户 A (90010...	MT5	DemoBroker-De...	已暂停			—	10,000.00	10,000.00	0.00	—	0.00	0	0.00	演示倍率规则	1
演示跟随账户 B (90...	MT5	DemoBroker-De...	已暂停	未启用	未启用	—	10,000.00	10,000.00	0.00	—	0.00	0	0.00	倍率 1 · 完整跟单	—

时间

消息

2026-10-12 10:00:01 [演示] 账户 90010002 已保存。

2026-10-12 10:00:02 [演示] 请核对目标账户、手数、品种映射和风控，再选择是否启动。

2026-10-12 10:00:03 [演示] 本截图未执行真实连接或跟单动作。

日志

v1.1.0.36

- 1 点击左下角“日志”，展开底部日志区域。
- 2 左侧“时间”用来定位问题发生的时刻。
- 3 右侧“消息”显示详情；提供支持时保留完整提示并遮盖敏感信息。
- 真实客户端原生界面，离线演示数据。日志消息均为带“演示”标记的说明文字，不是实际交易执行记录。

随手查

常用词与每日检查清单

把不熟悉的界面词汇翻译成日常语言。

界面词汇	意思
关系	把信号来源、跟随账户和复制规则连接在一起的配置。
主信号 / 主账户	交易动作的来源。
跟随账户 / 从账户 / 跟单账户	接收并执行复制交易的账户。
手数	交易数量的单位；不同品种一手对应的合约可能不同。
余额	账户资金指标之一，通常不包含未平仓订单的浮动盈亏。
净值	包含当前浮动盈亏等因素的账户权益，以交易服务器显示为准。
品种映射	把主账户品种名称对应到从账户实际交易品种。
观摩密码	只读查看账户的密码，不授予交易权限。
日志	记录操作、执行结果和异常原因的消息列表。
系统托盘	Windows 任务栏通知区域，可能需要展开隐藏图标才能看到。

- 开始运行前：核对会员授权、交易账户连接、关系与从账户状态。
- 开始运行前：核对品种、手数、跟单模式和风控，检查是否已有仓位。
- 运行中：观察订单、风控和异常日志；切换界面不代表停止跟单。
- 暂停或退出前：确认已有仓位由谁管理，不能把退出软件当作平仓。
- 需要长时间运行：确认电脑持续开机、不会睡眠，并有可用网络。
- 遇到问题：先记录版本、时间与日志，再进行有针对性的处理。

第一次练习完成后，你应当能做到

独立连接模拟账户、建立一条关系、确认模拟跟单结果，分清暂停和退出，并能在日志中找到需要提供支持的信息。

手册版本 V1.2 · 2026-10-12。提供简体中文、繁体中文和英文说明。配图来自 v1.1.0.36 客户端原生界面，使用离线演示数据；编号为手册标注。软件更新后如文字或入口变化，以当前版本界面与实际提示为准。